



メール送受信ポート(SSL方式)の新規設定方法について ～Windows Live メールの場合～



デスクトップ画面左下の「スタートボタン」をクリックし、「すべてのプログラム」→「Windows Live メール」の順にクリックします。



Windows Liveメールの起動画面から、「アカウント」をクリックし、画面上部にある「電子メール」をクリックします。

Windows Live メール

自分の電子メール アカウントを追加する

Windows Live ID をお持ちの場合はここでサインインしてください。
Windows Live にサインイン

電子メール アドレス: *****@miyazaki-catv.ne.jp
新しいメール アドレスを作成する方はこちら

パスワード: *****
 パスワードを保存する(B)

表示名: あなたのお名前
 手動でサーバー設定を構成する(C)

Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお使いになれます。たとえば
 Hotmail
 Gmail
 などを利用可能です。

キャンセル 次へ

電子メールアドレスの入力画面が表示されます。

電子メールアドレス欄に、使用するメールアドレスを入力します。
 (左図の「*****」の部分にお客様のメールアドレスを当てはめてください。)

パスワード欄にメールアドレスのパスワードを入力します。入力されたパスワードは、左図のように●●●●●●で表示されます。また、「パスワードを保存する(B)」にチェックが入っていることを確認します。チェックが入っていない場合はクリックしてチェックを入れてください。

表示名欄には、メールを送った相手に表示される自分の名前を適宜入力します。

「手動でサーバー設定を構成する(C)」にチェックを入れます。

「次へ」ボタンをクリックします。

Windows Live メール

サーバー設定を構成

電子メール サーバーの設定がわからない場合は、ISP またはネットワーク管理者に連絡してください。

受信サーバー情報

サーバーの種類: POP

サーバーのアドレス: mail.miyazaki-catv.ne.jp

ポート: 995

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

送信サーバー情報

サーバーのアドレス: mail.miyazaki-catv.ne.jp

ポート: 465

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

認証が必要(A)

次を使用して認証する:
 クリアテキスト

ログインユーザー名: *****

キャンセル 戻る 次へ

メールサーバ情報の入力画面が表示されます。


「サーバーの種類」は、「POP」を選択します。「受信サーバーのアドレス」および「送信サーバーのアドレス」をそれぞれ入力します。いずれも「mail.miyazaki-catv.ne.jp」と入力します。

「ログインID」欄に入力されているアカウントに誤りがないことを確認します。

「受信サーバー」のポート欄に「995」を入力し、「セキュリティで保護された接続(SSL)が必要(R)」にチェックを入れます。

「送信サーバー」のポート欄に「465」を入力し、「セキュリティで保護された接続(SSL)が必要(R)」および「認証が必要(A)」にチェックを入れます。

入力ができたら、「次へ」ボタンをクリックします。



以上でアカウントのセットアップは完了です。

「完了」ボタンをクリックし、設定画面を閉じてください。

以上で、メール送受信ポート(SSL方式)の設定は完了です。