




Android版のメールの設定



メールアプリに設定を行います。



ホーム画面にある「メール」をタップします。



「Other (POP3/IMAP)」をタップします。

アカウント設定

ほとんどのアカウントのメールのセットアップは簡単な操作で完了します。

※※※※※ @miyazaki-catv.ne.jp

.....

パスワードを表示する

手動セットアップ 次へ

メールの欄にはメールアドレスを入力します。
 (左図の「※※※※※」の部分にあなたのメールアドレスを当てはめてください。)

パスワードの欄にはメールアドレスのパスワードを入力します。
 (入力されたパスワードは、左図のように●で表示されます。)

「次へ」をタップします。

アカウント設定

メールアドレス
 ※※※※※ @miyazaki-catv.ne.jp

ユーザー名
 ※※※※※ @miyazaki-catv.ne.jp

パスワード

POP3サーバー
 mail.miyazaki-catv.ne.jp

ポート
 995

セキュリティの種類
 SSL/TLS

私がメールを削除したら
 メールをサーバーに保存する

サーバーからメールを削除する場合
 メールのローカルデータを削除する

戻る 次へ

「メールアドレス」、「ユーザー名」、「パスワード」は自動入力されますので、変更の必要はありません。

「POP3サーバー」を「mail.miyazaki-catv.ne.jp」に変更、「ポート」を「995」へ変更します。

「セキュリティの種類」を「SSL/TLS」へ変更します。

「私がメールを削除したら」と「サーバーからメールを削除する場合」の欄は変更する必要はありません。

「次へ」をタップします。

アカウント設定

SMTPサーバー
mail.miyazaki-catv.ne.jp

ポート
465

セキュリティの種類
SSL/TLS

ログインが必要

ユーザー名
*****@miyazaki-catv.ne.jp

パスワード
.....

戻る 次へ

「SMTPサーバー」の欄は自動入力されますので変更の必要はありません。

「ポート」を「465」へ変更します。

「セキュリティの種類」を「SSL/TLS」へ変更します。

「ログインが必要」にチェックが入っていることをご確認ください。

「ユーザー名」、「パスワード」は自動入力されますので変更の必要はありません。

「次へ」をタップします。

アカウントの設定

受信トレイを確認する頻度
15分毎

いつもこのアカウントでメールを送信

メールの着信を知らせる

このアカウントのメールを同期

戻る 次へ

「次へ」をタップします。

アカウント設定

アカウントの設定が完了しました。
このアカウントに名前を付ける (省略可):

*****@miyazaki-catv.ne.jp

あなたの名前 (送信メールに表示されます)

*****@miyazaki-catv.ne.jp


次へ


「このアカウントに名前をつける」の欄は変更の必要はありません。

「あなたの名前」の欄にはメールを送った相手に表示される自分の名前を適宜入力します。


「次へ」をタップします。

メールプロバイダーを選択して...









YAHOO! MAIL

Other (POP3/IMAP)

「Other(POP3/IMAP)」をタップして設定を完了してください。

以上で、Android版のメールの設定は完了です。

※Androidのメールアプリに関して

メールアプリのアイコンの色、配置等は端末の機種やOSのバージョンによって異なる場合があります。上記の手順で設定できない場合やご質問等ございましたら大変お手数ではございますが、以下の専用窓口までご連絡ください。

■□■ インターネットサポートダイヤル ■□■
電話:0985-32-8602(年中無休、9:00~18:00)

■□■ インターネットサポートメール ■□■
E-mail: support@miyazaki-catv.ne.jp